

Documentation du Code Python

Boyer Apolline

August 1, 2024

Contents

1	Classes et Fonctions	3
1.1	Classe StereoCalibration	3
1.1.1	Méthode __str__	3
1.1.2	Méthode __init__	4
1.1.3	Méthode save_data	4
1.1.4	Méthode rectify	4
1.1.5	Méthode load_data	4
1.2	Classe Calibrator	5
1.2.1	Méthode __init__	5
1.2.2	Méthode corner_detect	5
1.2.3	Méthode calibrate_camera	6
1.2.4	Méthode calibration_process	6
1.3	Classe DualCameraCapture	6
1.3.1	Méthode __init__	7
1.3.2	Méthode capture_and_save_image	7
1.3.3	Méthode display_images	7
1.3.4	Méthode validate_images	8
1.3.5	Méthode capture_images	8
1.4	Classe StereoVision	8
1.4.1	Méthode __init__	8
1.4.2	Méthode stereo_taking	9
1.4.3	Méthode save_images	9
1.4.4	Méthode depth_map_calcul	9
1.4.5	Méthode depth_calcul	10
1.4.6	Méthode process_stereo	10
1.4.7	Méthode capture_and_compute	10
1.4.8	Méthode depth_map_display	10
1.4.9	Méthode process_and_display	11
1.5	Classe TofCamera	11
1.5.1	Méthode __init__	11
1.5.2	Méthode process_frame	12
1.5.3	Méthode capture_image	12

1.5.4	Méthode <code>process_tof</code>	12
1.5.5	Méthode <code>continuous_display</code>	12
1.5.6	Méthode <code>cleanup</code>	13
1.5.7	Méthode <code>get_depth_buf</code>	13
1.5.8	Méthode <code>get_depth_normalized</code>	13
1.6	Classe <code>DepthMapProcessor</code>	13
1.6.1	Méthode <code>__init__</code>	14
1.6.2	Méthode <code>apply_morphological_operations</code>	14
1.6.3	Méthode <code>calculate_mean_amplitude</code>	15
1.6.4	Méthode <code>find_and_draw_contours</code>	15
1.6.5	Méthode <code>process_contour</code>	15
1.6.6	Méthode <code>process_disparity_image</code>	16
1.7	Fonctions Utilitaires	16
1.7.1	Fonction <code>calculate_histogram</code>	16
1.7.2	Fonction <code>count_non_zero_pixels_from_histogram</code>	16
1.7.3	Fonction <code>plot_histogram</code>	16
2	Fonctions	17
2.1	Fonction <code>folder_create</code>	17
2.2	Fonction <code>file_create</code>	17
2.3	Fonction <code>show_image</code>	17
2.3.1	Liste des Colormaps	18
3	Gestion des Caméras et des Processus	19
3.1	Fonction <code>calibrate_cameras</code>	19
3.2	Fonction <code>run_tof_camera</code>	19
3.3	Fonction <code>run_stereo_vision</code>	19
3.4	Fonction <code>terminate_processes</code>	20
3.5	Fonction <code>kill_zombie_processes</code>	20
3.6	Fonction <code>clean_temp_dirs</code>	20
3.7	Fonction <code>cleanup</code>	20
4	Exécution du Script Principal	21

1 Classes et Fonctions

1.1 Classe StereoCalibration

- **Description:** Cette classe gère les paramètres et les processus de calibration stéréoscopique pour deux caméras.
- **Attributs:**
 - `cam_mats`: Dictionnaire des matrices de caméra (paramètres intrinsèques) pour les caméras gauche et droite.
 - `dist_coefs`: Dictionnaire des coefficients de distorsion pour les caméras gauche et droite.
 - `rot_mat`: Matrice de rotation.
 - `trans_vec`: Vecteur de translation.
 - `e_mat`: Matrice essentielle.
 - `f_mat`: Matrice fondamentale.
 - `rect_trans`: Dictionnaire des transformations de rectification pour les caméras gauche et droite.
 - `proj_mats`: Dictionnaire des matrices de projection pour les caméras gauche et droite.
 - `disp_to_depth_mat`: Matrice de conversion de la disparité à la profondeur.
 - `valid_boxes`: Dictionnaire des boîtes englobantes des pixels valides pour les caméras gauche et droite.
 - `undistortion_map`: Dictionnaire des cartes de dédistorsion pour les caméras gauche et droite.
 - `rectification_map`: Dictionnaire des cartes de rectification pour les caméras gauche et droite.

1.1.1 Méthode `__str__`

- **Description:** Retourne une représentation en chaîne de caractères des attributs de la classe.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** `str` - Représentation en chaîne des attributs de l'objet.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 print(calibration)
```

1.1.2 Méthode `__init__`

- **Description:** Initialise les paramètres de calibration pour les caméras stéréo.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibration = StereoCalibration()
```

1.1.3 Méthode `save_data`

- **Description:** Enregistre les paramètres de calibration dans des fichiers `.npy` et `.csv`.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibration.save_data()
```

1.1.4 Méthode `rectify`

- **Description:** Rectifie les images stéréoscopiques en utilisant les cartes de dédistorsion et de rectification.
- **Arguments:**
 - **frames:** `list` - Liste des images des caméras gauche et droite.
- **Retourne:** `list` - Liste des images rectifiées.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 rectified_frames = calibration.rectify(frames)
```

1.1.5 Méthode `load_data`

- **Description:** Charge les paramètres de calibration à partir de fichiers `.npy` dans un répertoire spécifié.
- **Arguments:**
 - **directory:** `str` - Répertoire contenant les fichiers de paramètres.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibration.load_data('calibration_data')
```

1.2 Classe Calibrator

- **Description:** Gère le processus de calibration pour une paire de caméras stéréoscopiques.

- **Attributs:**

- `image_count`: Nombre d'images de calibration utilisées.
- `row`: Nombre de coins internes dans les rangées du tableau de calibration.
- `column`: Nombre de coins internes dans les colonnes du tableau de calibration.
- `square_size`: Taille des carrés du tableau de calibration en cm.
- `image_size`: Taille des images de calibration en pixels.
- `corner_coordinates`: Coordonnées 3D des coins du tableau de calibration.
- `object_points`: Liste des coordonnées des coins réels trouvés dans chaque image.
- `image_points`: Dictionnaire des coordonnées des coins trouvés dans les images pour les caméras gauche et droite.

1.2.1 Méthode `__init__`

- **Description:** Initialise les paramètres pour le calibrage des caméras.

- **Arguments:**

- `row`: **int** - Nombre de coins internes dans les rangées du tableau.
- `column`: **int** - Nombre de coins internes dans les colonnes du tableau.
- `square_size`: **float** - Taille des carrés du tableau en cm.
- `image_size`: **tuple** - Taille des images de calibration en pixels.

- **Retourne:** Aucun.

- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibrator = Calibrator(row=6, column=9, square_size=2.5,  
    image_size=(1920, 1080))
```

1.2.2 Méthode `corner_detect`

- **Description:** Détecte les coins du tableau de calibration dans une paire d'images.

- **Arguments:**

- `image_pair`: **tuple** - Tuple contenant les images gauche et droite.

- **Retourne:** Aucun.

- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibrator.corner_detect((left_image, right_image))
```

1.2.3 Méthode `calibrate_camera`

- **Description:** Calibre les deux caméras et détermine leurs matrices liées.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** **StereoCalibration** - Instance de la classe **StereoCalibration** avec les paramètres calibrés.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibration = calibrator.calibrate_camera()
```

1.2.4 Méthode `calibration_process`

- **Description:** Effectue le processus de calibration en lisant les images de calibration et en appelant la méthode de calibration.
- **Arguments:**
 - **nbr_photo:** **int** - Nombre d'images de calibration à traiter.
 - **image_folder:** **str** - Répertoire contenant les images de calibration.
- **Retourne:** **StereoCalibration** - Instance de la classe **StereoCalibration** avec les paramètres calibrés.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibration = calibrator.calibration_process(nbr_photo=20,  
    image_folder='calibration_images')
```

1.3 Classe `DualCameraCapture`

- **Description:** Capture des images stéréoscopiques en utilisant deux caméras et fournit des outils pour afficher et valider ces images.
- **Attributs:**
 - **left_cam_id:** ID de la caméra gauche.
 - **right_cam_id:** ID de la caméra droite.
 - **preview_size:** Taille de l'aperçu des images capturées.
 - **preview_type:** Type d'aperçu.
 - **capture_delay:** Délai avant la capture d'image.
 - **interval:** Intervalle entre les captures d'images.

1.3.1 Méthode `__init__`

- **Description:** Initialise les paramètres pour la capture d'images avec deux caméras.
- **Arguments:**
 - `left_cam_id`: **int** - ID de la caméra gauche.
 - `right_cam_id`: **int** - ID de la caméra droite.
 - `preview_size`: **tuple** - Taille de l'aperçu.
 - `preview_type`: **Preview** - Type d'aperçu.
 - `capture_delay`: **float** - Délai avant la capture d'image.
 - `interval`: **float** - Intervalle entre les captures d'images.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 capture = DualCameraCapture(left_cam_id=0, right_cam_id=1,  
    preview_size=(800, 600), capture_delay=2, interval=5)
```

1.3.2 Méthode `capture_and_save_image`

- **Description:** Capture et sauvegarde une image depuis la caméra spécifiée.
- **Arguments:**
 - `picam_id`: **int** - ID de la caméra à utiliser.
 - `filename`: **str** - Nom du fichier pour sauvegarder l'image.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 capture.capture_and_save_image(picam_id=0, filename='left_image.png'  
    ,')
```

1.3.3 Méthode `display_images`

- **Description:** Affiche les images capturées à partir des fichiers spécifiés.
- **Arguments:**
 - `left_filename`: **str** - Nom du fichier de l'image gauche.
 - `right_filename`: **str** - Nom du fichier de l'image droite.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 capture.display_images(left_filename='left_image.png',  
    right_filename='right_image.png')
```

1.3.4 Méthode `validate_images`

- **Description:** Valide si les images capturées sont acceptables.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** `bool` - Retourne `True` si les images sont acceptables, sinon `False`.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 is_valid = capture.validate_images()
```

1.3.5 Méthode `capture_images`

- **Description:** Capture un nombre spécifié de paires d'images et les sauvegarde dans le dossier spécifié.
- **Arguments:**
 - `nbr_photos`: `int` - Nombre de paires d'images à capturer.
 - `image_folder`: `str` - Dossier où sauvegarder les images.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 capture.capture_images(nbr_photos=10, image_folder='captured_images')
```

1.4 Classe `StereoVision`

Cette classe est utilisée pour capturer des images stéréo, calculer des cartes de disparité et de profondeur, et afficher les résultats.

1.4.1 Méthode `__init__`

- **Description:** Initialise les paramètres pour la vision stéréo.
- **Arguments:**
 - `cam_capture`: Instance de `DualCameraCapture` pour capturer les images.
 - `baseline`: Distance entre les caméras (en mètres).
 - `focale`: Focale de la caméra.
 - `block_size`: Taille du bloc pour la correspondance stéréo.
 - `P1`: Poids pour la régularisation des coûts d'assignation.
 - `P2`: Poids pour la régularisation des coûts d'assignation.
 - `min_disp`: Disparité minimale à considérer.
 - `max_disp`: Disparité maximale à considérer.

- `uniqueRatio`: Ratio d'unicité pour la correspondance stéréo.
- `speckleWindowSize`: Taille de la fenêtre pour filtrer les speckles.
- `speckleRange`: Plage de valeurs pour filtrer les speckles.
- `disp12MaxDiff`: Différence maximale entre les disparités gauche et droite.

- **Retourne:** Aucun.

1.4.2 Méthode `stereo_taking`

- **Description:** Capture et rectifie les images stéréo.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.stereo_taking()
```

1.4.3 Méthode `save_images`

- **Description:** Sauvegarde les images et la carte de disparité normalisée.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.save_images()
```

1.4.4 Méthode `depth_map_calcul`

- **Description:** Calcule la carte de disparité à partir des images rectifiées.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.depth_map_calcul()
```

1.4.5 Méthode `depth_calcul`

- **Description:** Calcule la profondeur pour chaque pixel à partir de la carte de disparité.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.depth_calcul()
```

1.4.6 Méthode `process_stereo`

- **Description:** Traite la carte de profondeur en utilisant `DepthMapProcessor`.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.process_stereo()
```

1.4.7 Méthode `capture_and_compute`

- **Description:** Capture les images, calcule la carte de disparité et la profondeur, puis place les résultats dans une file d'attente.
- **Arguments:**
 - `queue`: File d'attente pour transmettre les résultats entre les processus.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.capture_and_compute(queue)
```

1.4.8 Méthode `depth_map_display`

- **Description:** Affiche la carte de disparité et la profondeur à partir des résultats de la file d'attente.
- **Arguments:**
 - `queue`: File d'attente pour obtenir les résultats calculés.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 stereo_vision.depth_map_display(queue)
```

1.4.9 Méthode `process_and_display`

- **Description:** Crée des processus pour la capture et le calcul des images, ainsi que pour l’affichage des résultats.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d’utilisation:**

```
1 stereo_vision.process_and_display()
```

1.5 Classe `TofCamera`

- **Description:** Cette classe gère la capture d’images à partir d’une caméra ToF, le traitement des données de profondeur et d’amplitude, ainsi que l’affichage des résultats.
- **Attributs:**
 - `cam`: Instance de `ArducamCamera` pour la caméra ToF.
 - `max_distance`: Distance maximale mesurable par la caméra (en mètres).
 - `frame`: Cadre actuel capturé par la caméra.
 - `amplitude_buf`: Tampon pour les données d’amplitude.
 - `depth_buf`: Tampon pour les données de profondeur.
 - `depth_normalized`: Carte de profondeur normalisée pour affichage.
 - `result_image`: Image résultante après traitement.
 - `n`: Compteur pour le nom des images sauvegardées.

1.5.1 Méthode `__init__`

- **Description:** Initialise la caméra ToF avec les paramètres de distance maximale.
- **Arguments:**
 - `max_distance`: **float** - Distance maximale mesurable par la caméra (en mètres).
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d’utilisation:**

```
1 tof_camera = TofCamera(max_distance=4)
```

1.5.2 Méthode `process_frame`

- **Description:** Traite le cadre capturé pour produire une image résultante en combinant les données de profondeur et d'amplitude.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** `np.ndarray` - Image résultante après traitement.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 result_image = tof_camera.process_frame()
```

1.5.3 Méthode `capture_image`

- **Description:** Sauvegarde l'image résultante sous le nom `tof{n}.png`.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 tof_camera.capture_image()
```

1.5.4 Méthode `process_tof`

- **Description:** Traite la carte de profondeur en utilisant `DepthMapProcessor` pour analyser et extraire les contours.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 tof_camera.process_tof()
```

1.5.5 Méthode `continuous_display`

- **Description:** Capture et affiche les images en continu à partir de la caméra ToF, avec des options pour sauvegarder et traiter les images.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 tof_camera.continuous_display()
```

1.5.6 Méthode cleanup

- **Description:** Arrête et ferme la caméra, et détruit toutes les fenêtres OpenCV.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 tof_camera.cleanup()
```

1.5.7 Méthode get_depth_buf

- **Description:** Retourne le tampon de profondeur actuel.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** `np.ndarray` - Tampon de profondeur.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 depth_buf = tof_camera.get_depth_buf()
```

1.5.8 Méthode get_depth_normalized

- **Description:** Retourne la carte de profondeur normalisée.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** `np.ndarray` - Carte de profondeur normalisée.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 depth_normalized = tof_camera.get_depth_normalized()
```

1.6 Classe DepthMapProcessor

- **Description:** Cette classe gère le traitement des cartes de profondeur et de disparité, y compris la segmentation, le calcul des amplitudes moyennes, et le dessin des contours.
- **Attributs:**
 - `depth_map_original`: Carte de profondeur originale.
 - `depth_map_normalized`: Carte de disparité normalisée.
 - `pixel_min`: Nombre minimum de pixels non nuls pour considérer un segment (par défaut 15000).
 - `min_contour_area`: Aire minimale pour les contours à considérer (par défaut 10).

- **thresholds**: Liste des seuils pour la segmentation de la disparité.
- **kernel_size**: Taille du noyau pour les opérations morphologiques (par défaut 5).
- **dilate_iterations**: Nombre d'itérations pour la dilatation (par défaut 1).
- **erode_iterations**: Nombre d'itérations pour l'érosion (par défaut 2).
- **segmented_image**: Image segmentée après application des seuils.
- **contours**: Liste des contours trouvés.
- **mean_amplitudes**: Dictionnaire des amplitudes moyennes pour chaque contour.

1.6.1 Méthode `__init__`

- **Description**: Initialise la classe `DepthMapProcessor` avec les paramètres fournis.
- **Arguments**:
 - **depth_map**: `np.ndarray` - Carte de profondeur originale.
 - **disparity**: `np.ndarray` - Carte de disparité normalisée.
 - **pixel_min**: `int` - Nombre minimum de pixels non nuls pour considérer un segment (par défaut 15000).
 - **min_contour_area**: `int` - Aire minimale pour les contours à considérer (par défaut 10).
 - **thresholds**: `list` - Liste des seuils pour la segmentation de la disparité.
 - **kernel_size**: `int` - Taille du noyau pour les opérations morphologiques (par défaut 5).
 - **dilate_iterations**: `int` - Nombre d'itérations pour la dilatation (par défaut 1).
 - **erode_iterations**: `int` - Nombre d'itérations pour l'érosion (par défaut 2).
- **Retourne**: Aucun.

- **Exemple d'utilisation**:

```

1 depth_map = np.zeros((480, 640)) # Exemple de carte de profondeur
2 disparity = np.zeros((480, 640)) # Exemple de carte de disparite
3 processor = DepthMapProcessor(depth_map, disparity)

```

1.6.2 Méthode `apply_morphological_operations`

- **Description**: Applique des opérations morphologiques (dilatation et érosion) à l'image spécifiée.
- **Arguments**:
 - **image**: `np.ndarray` - Image à traiter.

- **Retourne:** `np.ndarray` - Image après application des opérations morphologiques.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 processed_image = processor.apply_morphological_operations(image)
```

1.6.3 Méthode `calculate_mean_amplitude`

- **Description:** Calcule l'amplitude moyenne pour chaque contour spécifié.
- **Arguments:**
 - `contours`: `list` - Liste des contours trouvés dans l'image.
- **Retourne:** `dict` - Dictionnaire des amplitudes moyennes pour chaque contour.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 mean_amplitudes = processor.calculate_mean_amplitude(contours)
```

1.6.4 Méthode `find_and_draw_contours`

- **Description:** Trouve et dessine les contours dans l'image traitée.
- **Arguments:**
 - `processed_image`: `np.ndarray` - Image après les opérations morphologiques.
- **Retourne:** `np.ndarray` - Image avec les contours dessinés.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 image_with_contours = processor.find_and_draw_contours(
    processed_image)
```

1.6.5 Méthode `process_contour`

- **Description:** Traite les contours en appliquant des opérations morphologiques, en trouvant et en dessinant les contours, et en calculant les amplitudes moyennes pour les contours trouvés.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 processor.process_contour()
```

1.6.6 Méthode `process_disparity_image`

- **Description:** Traite l'image de disparité en la segmentant selon les seuils définis, puis en appliquant le traitement de contours sur chaque segment.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 processor.process_disparity_image()
```

1.7 Fonctions Utilitaires

1.7.1 Fonction `calculate_histogram`

- **Description:** Calcule l'histogramme des valeurs de pixels de l'image.
- **Arguments:**
 - `image`: `np.ndarray` - Image à analyser.
- **Retourne:** `np.ndarray` - Histogramme des valeurs de pixels.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 hist = calculate_histogram(image)
```

1.7.2 Fonction `count_non_zero_pixels_from_histogram`

- **Description:** Compte le nombre de pixels non nuls à partir de l'histogramme des valeurs de pixels.
- **Arguments:**
 - `hist`: `np.ndarray` - Histogramme des valeurs de pixels.
- **Retourne:** `int` - Nombre total de pixels non nuls.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 non_zero_count = count_non_zero_pixels_from_histogram(hist)
```

1.7.3 Fonction `plot_histogram`

- **Description:** Trace et affiche l'histogramme des valeurs de pixels.
- **Arguments:**
 - `title`: `str` - Titre du graphique.
 - `hist`: `np.ndarray` - Histogramme des valeurs de pixels.

- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 plot_histogram("Histogramme des Pixels", hist)
```

2 Fonctions

2.1 Fonction folder_create

- **Description:** Vérifie si un dossier existe, sinon il le crée.
- **Arguments:**

- **folder:** **str** - Le chemin du dossier à vérifier/créer.

- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 folder_create('path/to/folder')
```

2.2 Fonction file_create

- **Description:** Crée un fichier du type spécifié dans un dossier donné (facultatif).
- **Arguments:**

- **data:** **np.ndarray**, **list**, ou autre - Données à enregistrer dans le fichier.
- **file_name:** **str** - Nom du fichier à créer (sans extension).
- **file_type:** **str** - Type de fichier à créer ('csv', 'image', 'numpy', etc.).
- **folder_name:** **str** (optionnel) - Dossier dans lequel créer le fichier.

- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 file_create(data, 'example_image', 'png', 'path/to/folder')
2 file_create(data, 'example_array', 'numpy')
3 file_create(data, [['header1', 'header2'], [1, 2]], 'csv', 'path/to
  /folder')
```

2.3 Fonction show_image

- **Description:** Affiche une image avec une colormap spécifiée.
- **Arguments:**

- **title:** **str** - Titre de la fenêtre d'affichage.

- image: `np.ndarray` - Image à afficher.
- cmap: `str` (optionnel) - Colormap OpenCV à appliquer ('gray', 'jet', 'rainbow', etc.).
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 show_image('Image Affichee', image, 'jet')
```

2.3.1 Liste des Colormaps

- **Colormaps disponibles:**

- autumn
- bone
- jet
- winter
- rainbow
- ocean
- summer
- spring
- cool
- hsv
- pink
- hot
- parula
- magma
- inferno
- plasma
- viridis
- cividis
- twilight
- twilight_shifted
- turbo
- deepgreen

3 Gestion des Caméras et des Processus

3.1 Fonction `calibrate_cameras`

- **Description:** Calibre les caméras en prenant des photos d'un échiquier et en utilisant un processus de calibration.

- **Arguments:**

- `cam_capture`: Instance de `DualCameraCapture` pour capturer les images.

- **Retourne:** Aucun.

- **Exemple d'utilisation:**

```
1 calibrate_cameras(cam_capture)
```

3.2 Fonction `run_tof_camera`

- **Description:** Fonction pour exécuter la caméra ToF en continu et mettre à jour une queue avec les données de profondeur.

- **Arguments:**

- `camera_queue`: File d'attente pour stocker les données de la caméra.

- **Retourne:** Aucun.

- **Exemple d'utilisation:**

```
1 run_tof_camera(camera_queue)
```

3.3 Fonction `run_stereo_vision`

- **Description:** Fonction pour exécuter la vision stéréo et retourner les résultats de la disparité et de la profondeur.

- **Arguments:** Aucun.

- **Retourne:** Tuple contenant la disparité normalisée et la profondeur.

- **Exemple d'utilisation:**

```
1 disparity_normalized, depth = run_stereo_vision()
```

3.4 Fonction `terminate_processes`

- **Description:** Termine les processus donnés.
- **Arguments:**
 - `processes`: Liste de processus à terminer.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 terminate_processes(processes)
```

3.5 Fonction `kill_zombie_processes`

- **Description:** Termine les processus zombies détectés sur le système.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 kill_zombie_processes()
```

3.6 Fonction `clean_temp_dirs`

- **Description:** Nettoie les répertoires temporaires spécifiés.
- **Arguments:**
 - `directories`: Liste de répertoires à nettoyer.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 clean_temp_dirs(['/tmp', '/var/tmp'])
```

3.7 Fonction `cleanup`

- **Description:** Effectue les opérations de nettoyage du système et libère la mémoire.
- **Arguments:** Aucun.
- **Retourne:** Aucun.
- **Exemple d'utilisation:**

```
1 cleanup()
```

4 Exécution du Script Principal

```
1 if __name__ == "__main__":
2     cleanup()
3     folder_create('data')
4     folder_create('image')
5     folder_create('corner')
6
7     calib_choice = input("Voulez-vous calibrer les cameras (y/n) ? ").
8         strip().lower()
9
10    if calib_choice == "y":
11        cam_capture = DualCameraCapture(left_cam_id=2, right_cam_id=1,
12            preview_size=(840, 820))
13        calibrate_cameras(cam_capture)
14    elif calib_choice == "n":
15        print("Les cameras ne seront pas calibrees.")
16    else:
17        print("Choix invalide. Veuillez entrer 'y' ou 'n'.")
18        exit(1)
19
20    # Initialisation des queues pour la communication entre processus
21    camera_queue = multiprocessing.Queue()
22
23    # Creation des processus
24    tof_process = multiprocessing.Process(target=run_tof_camera, args=(
25        camera_queue,))
26    stereo_process = multiprocessing.Process(target=run_stereo_vision)
27
28    # Demarrage des processus
29    tof_process.start()
30    stereo_process.start()
31
32    processes = [tof_process, stereo_process]
33
34    # Attente de la fin des processus
35    try:
36        # Maintenir les processus en vie
37        while True:
38            sleep(1)
39    except KeyboardInterrupt:
40        print("Interruption detectee. Arret des processus...")
41    finally:
42        # Arret des processus
43        terminate_processes(processes)
44        print("Tous les processus ont ete arretes.")
45        cleanup()
46        sys.exit(0)
```